

2018《财务成本管理》高频考点：企业价值评估的目的和对象

我们一起来学习 2018《财务成本管理》高频考点：企业价值评估的目的和对象。本考点属于《财务成本管理》第八章企业价值评估第一节企业价值评估的目的和对象的内容。

【内容导航】：

1. 含义

2. 对象

【考频分析】：

考频：★

复习程度：掌握企业价值评估对象的分类

【高频考点】：企业价值评估的目的和对象

1. 含义。企业价值评估简称企业估值，目的是分析和衡量一个企业或一个经营单位的公平市场价值，并提供有关信息以帮助投资人和管理当局改善决策。

2. 对象。企业价值评估的一般对象是企业整体的经济价值。企业整体的经济价值，是指企业作为一个整体的公平市场价值。分为：

(1) 实体价值与股权价值

(2) 持续经营价值与清算价值

(3) 少数股权价值与控股权价值

2018《财务成本管理》高频考点：实体现金流量模型和股权现金流量模型的应用

我们一起来学习 2018《财务成本管理》高频考点：实体现金流量模型和股权现金流量模型的应用。本考点属于《财务成本管理》第八章企业价值评估第二节企业价值评估方法的内容。

【内容导航】：

1. 实体现金流量模型的应用

2. 股权现金流量模型的应用

【考频分析】：

考频：★★★★★

复习程度：掌握企业实体现金流量和股权现金流量模型的应用

【高频考点】：实体现金流量模型和股权现金流量模型的应用

(一) 实体现金流量模型的应用

1. 永续增长模型：

实体价值 = 下期实体现金流量 / (加权平均资本成本 - 永续增长率)

2. 两阶段增长模型 (设预测期为 n)：

实体价值 = 预测期实体现金流量现值 + 后续期实体现金流量现值

其中：后续期实体现金流量现值 = 实体现金流量_{n+1} / (加权平均资本成本 - 永续增长率)

×折现系数

(二) 股权现金流量模型的应用

股权现金流量模型的应用与实体现金流量模型的应用相同，只需要把“实体价值”换成“股权价值”，“实体现金流量”改为“股权现金流量”，“加权平均资本成本”改为“股权资本成本”。

2018《财务成本管理》高频考点：相对价值评估模型

我们一起来学习 2018《财务成本管理》高频考点：相对价值评估模型。本考点属于《财务成本管理》第八章企业价值评估第二节企业价值评估方法的内容。

【内容导航】：

1. 市盈率模型

2. 市净率模型

3. 市销率模型

【考频分析】：

考频：★★★★★

复习程度：掌握相对价值评估模型的原理及运用

【高频考点】：相对价值评估模型

(一) 市盈率模型

1. 模型原理

目标企业每股价值 = 可比企业平均市盈率 × 目标企业的每股收益

2. 市盈率的驱动因素

驱动因素：增长潜力、股利支付率、股权成本，其中关键因素是增长潜力。

3. 应掌握的其他问题

模型应用条件	可比企业应当是三个比率类似的企业
模型优点	①计算市盈率的数据容易取得，并且计算简单；②市盈率把价格和收益联系起来，直观地反映投入和产出的关系；③市盈率涵盖了风险补偿率、增长率、股利支付率的影响，具有很高的综合性。
模型局限性	如果收益是负值，市盈率就失去了意义。
模型适用范围	市盈率模型最适合连续盈利的企业

4. 修正的市盈率模型

(1) 修正平均市盈率法（先平均后修正）

修正平均市盈率 = 可比企业平均市盈率 / (可比企业平均预期增长率 × 100)

目标企业每股价值 = 修正平均市盈率 × 目标企业预期增长率 × 100 × 目标企业每股收益

(2) 股价平均法（先修正后平均）

修正市盈率 = 实际市盈率 / (预期增长率 × 100)

目标企业每股价值 = 可比企业修正市盈率 × 目标企业预期增长率 × 100 × 目标企业每股收益

对得出的每股价值进行算术平均，得出最后结果。

或目标企业每股价值 = 可比企业修正市盈率算术平均数 × 目标企业预期增长率 × 100 × 目标企业每股收益

(二) 市净率模型

1. 基本模型

股权价值 = 可比企业平均市净率 × 目标企业净资产

2. 市净率驱动因素

驱动因素：权益净利率、股利支付率、增长率、股权成本，其中关键因素是权益净利率。

3. 应掌握的其他问题

应用条件	可比企业应当是四个比率类似的企业
模型	①市净率极少为负值，可用于大多数企业；②净资产账面价值的的数据容易取

优点	得，并且容易理解；③净资产账面价值比净利稳定，也不像利润那样经常被人为操纵；④如果会计标准合理并且各企业会计政策一致，市净率的变化可以反映企业价值的变化。
局限性	①账面价值受会计政策选择的影响，如果各企业执行不同的会计标准或会计政策，市净率会失去可比性；②固定资产很少的服务性企业和高科技企业，净资产与企业价值的关系不大，其市净率比较没有什么实际意义；③少数企业的净资产是负值，市净率没有意义，无法用于比较。
模型	
适用	市净率法主要适用于需要拥有大量资产、净资产为正值的企业。
范围	

4. 修正市净率模型

(1) 修正平均市净率法（先平均后修正）

修正平均市净率 = 可比企业平均市净率 / (可比企业平均预期权益净利率 × 100)

目标企业每股价值 = 修正平均市净率 × 目标企业预期权益净利率 × 100 × 目标企业每股净资产

(2) 股价平均法（先修正后平均）

修正市净率 = 实际市净率 / (预期股东权益净利率 × 100)

目标企业每股价值 = 各可比企业修正市净率 × 目标企业预期股东权益净利率 × 100 × 目标企业每股净资产

对得出的每股价值进行算术平均，得出最后结果。

或目标企业每股价值 = 可比企业修正市净率平均数 × 目标企业预期股东权益净利率 × 100 × 目标企业每股净资产

(三) 市销率模型

1. 基本模型

目标企业股权价值 = 可比企业平均市销率 × 目标企业的销售收入

2. 市销率的驱动因素

驱动因素：销售净利率、股利支付率、增长率、股权成本，其中关键因素是销售净利率。

3. 应掌握的其他问题

应用	可比企业应当是四个比率类似的企业
----	------------------

条件	
模型 优点	①它不会出现负值，对于亏损企业和资不抵债的企业，也可以计算出一个有意义的价值乘数；②它比较稳定、可靠，不容易被操纵；③市销率对价格政策和企业战略变化敏感，可以反映这种变化的后果。
模型 局限 性	不能反映成本的变化，而成本是影响企业现金流量和价值的重要因素之一。
模型 适用 范围	市销率模型主要适用于销售成本率较低的服务类企业，或者销售成本率趋同的传统行业的企业。

4. 修正市销率模型

(1) 修正市销率法（先平均后修正）

修正平均市销率 = 可比企业平均市销率 / (可比企业平均预期销售净利率 × 100)

目标企业每股价值 = 修正平均市销率 × 目标企业预期销售净利率 × 100 × 目标企业每股收入

(2) 股价平均法（先修正后平均）

修正市销率 = 实际市销率 / (预期销售净利率 × 100)

目标企业每股价值 = 各可比企业修正市销率 × 目标企业预期销售净利率 × 100 × 目标企业每股收入

对得出的每股价值进行算术平均，得出最后结果。

或目标企业每股价值 = 可比企业修正市销率平均数 × 目标企业预期销售净利率 × 100 × 目标企业每股收入